

# 1. メニュー表示モードについて

メニュー表示モードとは、POS／ハンディ／UTO／UMOにて  
注文する商品を制御することができる機能です。

メニュー表示モードを利用する事で下記内容の設定を行うことができます。

※メニュー表示モードは子カテゴリ単位で設定ができます。

子カテゴリの設定で紐づけを行うことができます。

## ■POS・ハンディ

お客様情報で設定されているモードの対象のカテゴリ／商品を端末上で見ることができます。

## ■UTO・UMO

お客様情報で設定されているモードの対象のカテゴリ／商品のみをお客様端末に表示する事ができます。

### ▼POSのイメージ



「お客様情報画面」にてメニュー管理画面で  
設定したモードを登録します。



POSやハンディ上では登録されている全ての  
商品が表示されるので、画面上部の  
「モード対象商品のみ表示」を「ON」に  
する事で表示する商品の制御が可能となります。



「ON」にすることで、モードの対象の商品のみが表示されます。

## 2. メニュー表示モード設定について

メニュー表示モード設定の詳細について説明します。

- 1 **メニュー表示モード**  
すでに登録されているメニュー表示モードの一覧を表示します。
- 2 **追加**  
新しくメニュー表示モードを追加することができます。
- 3 **登録**  
ボタンを押下する事で設定の「登録」を行うことができます。


### メニュー表示モード設定項目一覧

※ 必須項目

機能名	文字数制限	機能内容
表示順	—	POSなどで表示されるモードの順番
表示名※	50文字以内	POS／ハンディ／UTO／UMOに表示する「モード」の表示名を入力します。 ※モードは放題プランと合わせて最大40個まで登録できます。
表示時間※	—	表示時間の欄に時間を入力することで自動で入力時間にモードを反映させることが可能です。 開始時間・終了時間は「00:00～23:59」の間で入力してください。 日をまたいで登録することも可能です。 ※両方の入力がない場合はすべての時間が対象。
曜日	—	曜日を選択することで、選択した曜日に自動で反映させることが可能です。
日	—	日を選択することで、選択した日に自動で反映させることが可能です。
優先度	—	※表示時間・曜日・日のいずれかに入力がある場合のみ、優先度の入力必須。

# 3. 新しくメニュー表示モードを作成する


新しくメニュー表示モードを作成する場合の操作の説明を行います。



①メニュー表示モード一覧の画面で、「追加」を押下します。




②登録するメニュー表示モードの情報を入力します。  
※詳細は【3-2 メニュー表示モード設定について】を参照ください。



③必要な情報を全て入力後、「登録」ボタンを押下します。



④登録されているメニュー表示モードと時間が重複している場合に確認のダイアログが表示されます。問題なければ「登録」を押下します。  
※重複している時間がない場合本画面は表示されません。




⑤正しく登録がされると、画面上部に「登録しました」と表示されます。以上でメニュー表示制御の登録は完了です。

# 4. メニュー表示モードを編集する

登録したメニュー表示モードを変更する場合の操作説明を行います。




①メニュー表示モード一覧の画面で、編集したい内容の項目を修正します。



②編集したいメニュー表示モードの項目を修正後、「登録」を押下します。



③登録されているメニュー表示モードと時間が重複している場合に確認のダイアログが表示されます。問題なければ「登録」を押下します。  
※重複している時間がない場合本画面は表示されません。



④正しく登録がされると、画面上部に「登録しました」と表示されます。以上でメニュー表示モードの修正は完了です。

## モードを自動で切り替えたい場合

配席中のテーブルのモードを時間帯により**自動で切り替える**ことが可能です。店舗個別管理>店舗情報>その他>テーブル内の「メニュー表示モード自動切替」をONにして登録してください。




10分単位で切り替わります。  
(00分、10分、20分、30分、40分、50分)

例：16:59に配席された場合には17:00に切り替わる

## 5. メニュー表示モードを削除する

メニュー表示モードを削除する場合の操作説明を行います。



①メニュー表示モード一覧の画面で、削除したいメニュー表示モードの「削除」を押下します。



②項目が消えるので問題なければ「登録」を押下します。



③登録されているメニュー表示モードと時間が重複している場合に確認のダイアログが表示されます。問題なければ「登録」を押下します。

※重複している時間がない場合本画面は表示されません。



④削除が完了すると画面上部に「削除しました」と表示されます。これでメニュー表示モードの削除は完了です。

## 注意事項

- ・メニュー表示モードは**子カテゴリとの紐づけを解除してから削除**してください。
- ・メニュー表示モードが1つの場合には削除できません。
- ・一度削除したメニュー表示モードは元に戻せないなので、注意して削除を行ってください。